

# **HMS Server**

# 在家補課伺服器軟體

# 使用手冊

Version 20210114

www.BlueEyes.com.tw

在使用本產品之前,請務必先仔細閱讀本使用說明書。 請務必妥善保管好本書,以便日後能隨時查閱。 請在充分理解內容的基礎上,正確使用。 本手冊內含重要資料,切勿讓學生翻閱!



# 使用手冊

本手冊適用於以下產品

□ 藍眼 HMS Server 在家補課伺服器軟體

感謝您使用藍眼科技的產品。

本手冊將介紹藍眼科技產品。在您開始使用產品前,建議您先閱讀過本手冊。

手冊裡的資訊在出版前雖已被詳細確認,實際產品規格仍將以出貨時為準。藍眼科技對本 手冊中的內容無任何擔保、宣告或暗示,以及其他特殊目的。除此之外,對本手冊中所提 到的產品規格及資訊僅供參考,內容亦可能會隨時更新,恕不另行通知。本手冊中所提的 資訊,包括軟體、韌體及硬體,若有任何錯誤,藍眼科技沒有義務爲其擔負任何責任。

任何產品規格或相關資訊更新請您直接到藍眼科技官方網站查詢,本公司將不另行通知。 若您想獲得藍眼科技最新產品訊息、使用手冊、韌體,或對藍眼科技產品有任何疑問,請 您聯絡當地供應商或到藍眼科技官方網站取得相關訊息。

本手冊的內容非經藍眼科技以書面方式同意,不得擅自拷貝或使用本手冊中的內容,或以其他方式改變本手冊的資料及發行。

本手冊相關產品內容歸 藍眼科技 版權所有

## 藍眼科技集團

地址:404台灣台中市北區文心路四段 200號 7樓之 3

電話: +886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

傳真: +886 4 2297-0957

E-mail: support@blueeyes.com.tw

網站:www.BlueEyes.com.tw



# 目 錄

1.	. 安裝	3
	1.1 產品功能	3
	1.2 安裝環境	3
	1.3 頻寬需求	3
	1.4 安裝介面	4
	1.5 設定管理員權限執行	7
	1.6 序號啟用	10
2.	. 操作介面	12
	2.1 服務運作狀態	13
	2.2 設定功能	14
	2.3 維護功能	15
	2.4 服務功能	16
	2.5 帳號設定	
	2.6 學員端軟體	
	2.7 日誌	18
3.	. 網路設定	19
	3.1 Windows 防火牆設定	19
	3.2 防火牆虛擬伺服器設定	25

# 1. 安裝

## 1.1 產品功能

HMS Server 軟體產品功能如下:

▶ HMS 在家補課軟體可安裝於 SES/SES One/SVR 工作站或電腦,或是獨立安裝在另一台 Windows 10 電腦裡,先設定網路連線,再新增學生權限,學員在家補課即可開始。 學生在家使用 Windows 電腦,安裝免費的 HMS 學員端軟體,輸入補習班電腦的 IP 位址,接著輸入學員自己的帳號密碼,學生立刻連線補課與學習。

### 1.2 安裝環境

PiP 軟體必須安裝需求如下:

- Microsoft Windows 10 64 位元作業系統上安裝執行
- .NET Framework 4 以上版本


## 1.3 頻寬需求

一個用戶端所需的頻寬大約是影片編碼位元率的 1.5 倍。兩倍速播放大約是 3 倍頻寬。


## 1.4 安裝介面

請先下載 HMS Server 軟體。

【步驟一】解壓縮 HMS.zip 檔案,進入資料夾,點擊 Setup(.exe)執行檔。



【步驟二】進入 HMS Server 安裝精靈,選擇 Next 即可。




【步驟三】閱讀授權合約,接受條款請按一下我同意,再按下一步繼續安裝。




【步驟四】選擇安裝資料夾,確認後請按下一步繼續。



#### 【步驟五】確認安裝,完成後請按下一步開始進行安裝。




#### 【步驟六】安裝完成後,請按關閉。




## 1.5 設定管理員權限執行

【步驟一】請開啟 HMS Server 安裝目錄,預設為 C:\Program Files (x86)\BlueEyes Technology\HMS Server



#### 【步驟二】尋找 HMS Server.exe 檔案,在檔案上使用滑鼠右鍵開啟選單,選擇內容。



【步驟三】開啟檔案內容後,選擇相容性頁籤。啟用以系統管理員的身份執行此程式。啟用後請

按確定,套用設定。



# 1.6 序號啟用

業。


第一次執行 HMS Server,請在關於頁面,按線上啟用輸入序號啟用程式。



按線上啟用後,會出現輸入 HMS 序號對話框。輸入正確序號後點擊右方線上啟用,完成啟用作



第一次啟用,程式會自動啟動服務。出現 Windows 安全性警訊提示,請按允許存取。



# 2. 操作介面

程式啟動後, HMS Server 操作介面如下:



A 系統設定,帳號設定,學員端軟體以及日誌等功能
B 伺服器運作狀況
C 影片目錄以及班別分類

# 2.1 服務運作狀態

左邊出現鎖頭圖示,表示目前 HMS 服務是停止狀態



左邊出現綠色打勾圖示,表示目前 HMS 服務是正常運作




# 2.2 設定功能

點擊設定,此頁面可以設定影片資料夾路徑,補習班名稱以及 Logo 圖檔。

Logo 圖檔大小限定在 300\*100 像素內,格式支援 jpg/bmp/png。


啟用系統保護密碼功能,此功能啟用後需要輸入密碼才能進入頁面

啟用定時重啟,此功能可以設定排程重啟 HMS Server。




# 2.3 維護功能

備份或還原系統設定值,此功能僅備份系統設定不會備份帳號設定。




# 2.4 服務功能

在服務功能中,可以得到目前所使用的對外實體網路位址以及通訊埠 9000 與 9001 的運作狀況



# 2.5 帳號設定

在帳號功能頁面,可以新增,刪除,修改,匯出帳號以及匯入帳號功能。



點擊新增帳號,輸入帳號,密碼以及學員名稱。請注意密碼有大小寫分別。




# 2.6 學員端軟體

點擊學員端軟體,出現下載連結,可複製連結通知學員下載。



# 2.7 日誌

點擊日誌,顯示程式運作紀錄。



# 3. 網路設定

# 3.1 Windows 防火牆設定

使用組合鍵 Win+I 開啟系統設定,開啟後點擊網路和網際網路選項。




#### 進入網路狀態頁面,點擊 Windows 防火牆選項。




#### 進入防火牆設定頁面,點擊進階設定。




#### 開啟進階防火牆設定,點擊左方的輸出規則。




#### 進入輸出規則設定頁面,點擊右方新增規則。




開啟新增規則精靈,選擇連接埠類型,按下一步繼續設定。




選擇特定遠端連接埠,設定9000-9001。完成後按下一步繼續。




#### 選擇允許連線,完成後按下一步繼續。



選擇私人與公用,完成後按下一步繼續。



### 輸入規則名稱 HMS Server,按完成。



### 3.2 防火牆虛擬伺服器設定

定檔。

市面上網路分享器品牌眾多,以下以 ASUS RT-AC86U 這款為例進行設定說明。 登入分享器設定頁面,進入外部網路(WAN)→選擇虛擬伺服器→啟用虛擬伺服器→點擊新增設

/ISUS RT-AC86U 登出 重新開機 繁體中文 Арр 🙈 痘 ← 運作模式: <u>無線路由器</u> 韌體版本: 3.0.0.4.386\_40451 SSID: <u>blueeeyes</u> <u>blueeeyes</u> 🎼 網路股定精靈 網際網路連線 雙 WAN 通訊埠欄發程式 虛擬伺服器 DMZ DDNS NAT Passthrough 網路地圖 外部網路(WAN) - 虚擬伺服器 建酸间服器 / 通訊埠轉發 (Port Forwarding)可允許在 Internet 的設備運到架設在區域網路 (LAN) 內的伺服器。欲加速連線,一些 P2P 應用程式(如 BitTorrent)也需要 修設定通訊埠轉發。更多遊訊請參考 P2P 應用程式使用手冊。 若您要為同一個網路中的用戶端指定埠範围,請輸入服务名稱、埠範圈 (10200:10300)、網路 IP 位址,但不要填寫本地埠。 AiMesh ( ) 訪客網路 • 在關閉防火牆時設定 HTTP 伺服器,且設定外網 (WAN端) 通訊埠為80,會與RT-AC86U的管理介面伺服器使用的通訊埠衝突。 AiProtection 智慧安全防護 • 當使用 RT-AC86U 內理的 FTP 伺服器功能時,設定外網(WAN端)通訊埠為20:21,會與 RT-AC86U 內建的 FTP 伺服器使用的通 智慧流量管理 Adaptive QoS 虚擬伺服器 FAQ Traffic Analyzer 流量分析 開啟虛擬伺服器 ON Game 通訊 卓轉發清單 (最多限制: 64) Open NAT 來源 IP 服務名稱 外部通訊埠 內部通訊埠 本地 IP 位址 通訊協定 編輯 刪除 Ø 0 🥟 USB 相關應用 @ O AiCloud 2.0 個人雲 2.0 應用 Ø 0 Ø 0 **三** 無線網路 @ O ₩ 區域網路(LAN) @ O 9000:9001 192.168.1.213 分部網路(WAN) 新增設定檔

開啟設定檔後,設定

服務名稱:HMS 通訊協定:TCP

外部通訊埠:9000:9001

本地 IP 位址:請設定 HMS Server 安裝主機的 IP 位址。

請注意,通訊埠範圍 9000~9001,各廠牌設定通訊埠範圍規則可能不相同,請確認使用手冊或頁面上的設定說明。





# 藍眼科技客戶服務中心

台灣 台中市文心路四段 200 號 7F-3

電話: +886 4 2297-0977

手冊中的所有資料都是根據藍眼標準測試方法測定,如有任何印刷錯誤或翻譯上的誤差,望廣大使用者諒解。本手冊或產品設計與規格如有更改,恕不另行通知。手冊中的畫面用語、圖示等與實際相比,可能會有微小變化和差異,請以實際操作為準。



# **HMS**

# 在家補課學員端軟體

# 使用手冊

Version 20210115

www.BlueEyes.com.tw



# 使用手冊

本手冊適用於以下產品

□ 藍眼 HMS 在家補課學員端軟體

感謝您使用藍眼科技的產品。

本手冊將介紹藍眼科技產品。在您開始使用產品前,建議您先閱讀過本手冊。

手冊裡的資訊在出版前雖已被詳細確認,實際產品規格仍將以出貨時為準。藍眼科技對本手冊中的內容無任何擔保、宣告或暗示,以及其他特殊目的。除此之外,對本手冊中所提到的產品規格及資訊僅供參考,內容亦可能會隨時更新,恕不另行通知。本手冊中所提的資訊,包括軟體、韌體及硬體,若有任何錯誤,藍眼科技沒有義務爲其擔負任何責任。

任何產品規格或相關資訊更新請您直接到藍眼科技官方網站查詢,本公司將不另行通知。若您想獲得藍眼科技最新產品訊息、使用手冊、韌體,或對藍眼科技產品有任何疑問,請您聯絡當地供應商或到藍眼科技官方網站取得相關訊息。

本手冊的內容非經藍眼科技以書面方式同意,不得擅自拷貝或使用本手冊中的內容,或以其他方式改變本手冊的資料及發行。

本手冊相關產品內容歸 藍眼科技 版權所有

## 藍眼科技集團

地址:404台灣台中市北區文心路四段 200號 7樓之 3

電話: +886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

傳真: +886 4 2297-0957

E-mail: support@blueeyes.com.tw

網站: www.BlueEyes.com.tw



# 目 錄

1.	安裝	.4
	1.1 產品功能	
	1.2 安裝環境	
	1.3 頻寬需求	
	1.4 安裝介面	
	1.5 程式執行	

# 1. 安裝

## 1.1 產品功能

HMS 學員端軟體產品功能如下:

▶ 學生在家使用 Windows 電腦·安裝免費的 HMS 學員端軟體·輸入補習班電腦的 IP 位址·接著輸入學員自己的帳號密碼·學生立刻連線補課與學習。

## 1.2 安裝環境

HMS 學員端軟體必須安裝需求如下:

- Microsoft Windows 10 64 位元作業系統上安裝執行
- .NET Framework 4 以上版本


## 1.3 頻寬需求


用戶端所需的下載頻寬大約是 4~5Mb。兩倍速播放約是正常播放的兩倍頻寬。

## 1.4 安裝介面

請先下載 HMS 學員端軟體。

【步驟一】解壓縮 HMSClient.zip 檔案,進入資料夾,點擊 Setup(.exe)執行檔。





【步驟三】閱讀授權合約,接受條款請按一下我同意,再按下一步繼續安裝。



#### 授權合約



X

請花一點時間閱讀授權合約。如果您接受以下的條款,請按一下 [我同意],再按 [下一步]。 否則請按 [取消]。

## 藍眼科技軟體使用者授權合約

本「使用者授權合約」(以下稱「合約」)並不屬於銷售合約的一部分,而是「藍眼科技」與使用者之間就軟體使用權方面的合約。為擁有本授權軟體的個人、公司或組織(以下稱「您」或「使用者」)與「藍眼科技」之合法協議。在安裝及使用本軟體時,即表示使用者同意本合約的條款,並對本合約之條款

○ 我不同意(D)

● 我同意(A)

取消

<上一步(B)

下一步(N) >

【步驟四】選擇安裝資料夾,確認後請按下一步繼續。



#### 選擇安裝資料夾



Х

安装程式將安裝 HMS Clent 至下列資料夾。

若要在此資料夾中安裝,請按 [下一步]。若要安裝至不同的資料夾,請在下列方塊輸入資料夾位置或按 [瀏覽]。

#### 資料夾(F):

C:\Program Files (x86)\BlueEyes Technology\HMS Clent\

瀏覽(R)...

磁碟空間(D)...

為您自己或此電腦的所有使用者安裝 HMS Clent:

- 所有使用者(E)
- ●僅自己(M)

取消

<上一步(B)

下一步(N) >

【步驟五】確認安裝、完成後請按下一步開始進行安裝。



# 1.5 程式執行

安裝完成後,請在桌面上執行 HMS 學員端軟體捷徑。




執行後請在 URL 內輸入連線 IP 位址,完成後請按連線。



確認連線到伺服器後,請輸入帳號與密碼,輸入完成請按登入。



登入伺服器後,左邊可以看到班別清單。請點擊您想看的影片所屬班別。



切換到班別後,在程式右邊介面中,可以瀏覽影片清單。請雙擊想觀看的影片。



出現畫面即可開始觀看影片。影片上方顯示課程資訊,下方則是影片播放控制功能列。



如果播放過程中出現畫面停格,請按右上角重新載入。



# 藍眼科技客戶服務中心

台灣 台中市文心路四段 200 號 7F-3

電話: +886 4 2297-0977

手冊中的所有資料都是根據藍眼標準測試方法測定,如有任何印刷錯誤或翻譯上的誤差,望廣大使用者諒解。本手冊或產品設計與規格如有更改,恕不另行通知。手冊中的畫面用語、圖示等與實際相比,可能會有微小變化和差異,請以實際操作為準。